

Tutos Hacks Niagara

1. Dos plis creux :


Se munir d'une grande feuille de papier et du gabarit inférieur du dos.

➤ Sur le gabarit du dos tracer les 3 lignes vertes comme suit :


	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Ligne 1	à 3cm du milieu dos						
Ligne 2	à 8cm de L1	à 8,5cm de L1	à 8,8cm de L1	à 9,2cm de L1	à 9,5cm de L1	à 9,8cm de L1	à 10,2cm de L1
Ligne 3	à 8cm de L2	à 8,5cm de L2	à 8,8cm de L2	à 9,2cm de L2	à 9,5cm de L2	à 9,8cm de L2	à 10,2cm de L2

- Couper le long des lignes vertes.
- Repositionner et **scotcher** chacune des pièces (A, B, C, D), sur votre feuille papier, comme suit :
 - tous les bords supérieurs des pièces bien alignés sur le bord supérieur de la feuille.
 - B parallèlement et à 3 cm de A.
 - C parallèlement et à 6 cm de B.
 - D parallèlement et à 6 cm de C.
- Marquer les lignes de piqûre des plis en pointillés rouges.
- Redessiner de manière harmonieuse le bas de la blouse.
- Découper le nouveau gabarit.

Ci-dessous deux dessins reprenant ces principes **pour la taille S** :




Mesures pour la taille S



- ligne piqûre pli creux
- ligne pliure pli creux
- nouvelle ligne gabarit patron

- Bâtir tous les plis creux après avoir reporté les lignes rouges sur votre tissu et les piquer au point droit et les aplatir au fer à repasser.




- Maintenir les plis aplatissés en effectuant une piqûre au point droit et long à 0,5 cm du bord.

2. Ruban entre-deux jour échelle différent

Le patron a été tracé selon l'entre-deux jour échelle A&A mercerie. Pour adapter le patron à un autre entre-deux jour échelle, il est essentiel de comprendre comment le patron initial et les recommandations ont été calculées :

Ruban entre-deux jour échelle
A&A patrons



Exemple :



- Si la largeur du jour + bordure nervure de votre ruban est plus large et mesure 10mm au total : la limite version avec entre deux-devra se situer à 10mm de la limite classique sans entre-deux.
- Si le ruban a une largeur de 10mm à la place des 5mm, les marges de couture devront être de 10mm et non 5mm.

3. Manches et bas de blouse avec finition bord-côte

3.1 Allonger la manche :

Se munir d'une grande feuille de papier et du gabarit des manches. Mesurer sa longueur de bras depuis la pointe d'épaule jusqu'au poignet, bras plié à angle droit. Rajouter 2 cm à cette mesure et la noter sur le patron. Allonger les manches comme suit :

- Tracer L1 depuis A à B.
- Tracer une perpendiculaire à L1 depuis le repère épaule jusqu'en bas.
- Couper la manche selon la ligne RR.
- Tracer une ligne droite dans la hauteur de la feuille papier (ligne pointillée rouge).
- Poser le gabarit du haut de la manche en veillant à superposer les lignes verticales rouge et scotcher.
- Positionner la partie basse de la manche afin d'obtenir la longueur notée, depuis le haut repère épaule jusqu'en bas et en veillant à superposer les lignes rouges.
- Retracer les contours de la manches de manière harmonieuse (en bleu).



3.2 Calculs mesures bord-côtes :

- Poignets de manches : tracer un rectangle qui servira de patron selon ces mesures :
Largeur de bas de manche x 0,85 = largeur bord-côte x hauteur 10 cm, marges de couture non-incluses.
- Bande de finition bas de blouse : tracer un rectangle qui servira de patron selon ces mesures :
Son tour de petites hanches (10 cm sous le nombril) x 0,90 = largeur bord-côte x hauteur 10 cm marges de couture non incluses.

3.3 Assemblage bord-côtes :

- Fermer les bandes de poignets et la bande de ceinture au point droit, endroit contre endroit.
- Plier chaque bande en 2, envers contre envers, pour obtenir des bandes de 5 cm de hauteur, marges de couture non-incluses.
- Assembler à la blouse au point extensible, endroit contre endroit, en étirant bien vos bandes de manière régulière.